



ده ترفند عملی رجیستری ویندوز ایکس پی (شماره ۱) برگرفته از بخش رجیستری سایت IranianPEP.com

(۱) حذف گزینه Folder Option

گزینه‌ی Folder Options در منوی Tools موجود در اکسپلورر و My Computer قرار دارد. با استفاده از این گزینه می‌توان بسیاری از تنظیمات مربوط به نحوه نمایش فایل‌های پنهان و سیستمی، انواع فایل‌های مورد پشتیبانی ویندوز و تغییرات خصوصیات پنجره‌ها را انجام داد. در صورتی که بخواهید این گزینه را از منوی Tools حذف کنید، می‌توانید از داخل رجیستری مسیر زیر را ببینید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

سپس مقدار دستور NoFolderOptions را به یک تغییر دهید (اگر این دستور وجود نداشت، یک مقدار با همین عنوان و از نوع DWORD بسازید). با حذف این دستور تنظیمات به حالت اولیه باز خواهند گشت.

منبع: روزنامه جام جم - ویژه نامه کلیک، شماره ۱۰۹، به نقل از IranianPEP.com

(۲) نمایش صفحه‌ی Outlook Express را غیر فعال کنید

برای خلاصی از دست صفحه‌ای که هر بار پس از اجرای Outlook Express نمایش داده می‌شود، در برنامه Regedit به مسیر زیر بروید:

HKEY_CURRENT_USER\Identities\{31752915-7B89-41C2-A775-092DD989FBF1}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0

حال در یک قسمت خالی از کادر سمت راست صفحه کلیک راست کنید و از طریق New یک کلید جدید از نوع DWORD با نام NoSplash بسازید. بر روی کلید جدیدی که ساخته‌اید دوبار کلیک کنید و به آن مقدار ۱ را بدهید. حال از برنامه regedit خارج شوید و Outlook را اجرا کنید. مشاهده می‌کنید که نیازی به راه اندازی دوباره سیستم برای اعمال تغییرات نیست.

منبع: IraninPEP.com

(۳) چگونگی حذف گزینه سرچ در منوی استارت

برای این کار برنامه Regedit را در قسمت run از منوی Start اجرا کرده و به مسیرهای زیر بروید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

و
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer

اگر در مسیر دوم کلید Explorer وجود نداشت، آن را بسازید. در هر کدام از دو مسیر مقداری به نام NoFind را بیابید. اگر وجود ندارد در یک قسمت خالی از بخش سمت راست کلیک راست کرده New و سپس DWORD Value را انتخاب کنید. سپس NoFind را در قسمت نام این مقدار تایپ کنید. بعد روی آن دوبار کلیک کرده و مقدار آن را به یک تغییر دهید. برای اعمال تغییرات، ویندوز خود را دوباره راه‌اندازی نمایید. برای بازگرداندن Search به منوی شروع، مقدار یک را به صفر تبدیل کنید.

منبع: روزنامه جام جم - ویژه نامه کلیک شماره ۱۰۲، به نقل از IranianPEP.com

۴) تغییر مسیر پیش فرض نصب برنامه ها

اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که برنامه هایمان را در درایو و پوشه دیگری بجز Program Files ویندوز ذخیره می کنید و تغییر این آدرس هر بار هنگام نصب برنامه ها موجب خستگی شما شده، این ترفند بسیار به شما کمک می کند، زیرا با استفاده از آن می توانید یک بار و برای همیشه خود را از این کار خلاص کنید و به صورت اتوماتیک محل نصب برنامه را در مسیر دیگری به غیر از Program Files ویندوز تعیین کنید. برای تنظیم مسیر دلخواه خود به این ترتیب پیش بروید:

- از منوی Start گزینه Run را اجرا کنید.
- عبارت Regedit را تایپ و اجرا کنید تا پنجره رجیستری باز شود.
- سپس به آدرس زیر بروید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
و مقدار Program FilesDir را طبق آدرس مورد نظر خود تغییر دهید.

منبع: ماهنامه رایانه و خبر - شماره ۲۲ به نقل از IranianPEP.com

۵) قرار دادن یک تصویر به عنوان پیش زمینه در منوی پنجره های ویندوز

با این کار می توانید تصویر دلخواه خود را به عنوان Background منوی پنجره های ویندوز و یا اینترنت اکسپلورر قرار دهید. بدین منظور ابتدا تصویر مورد نظر را در قالب BMP ذخیره کنید (توجه داشته باشید که ذات عکس باید Bmp باشد و اگر پسوند یک فایل Jpg را به Bmp تغییر دهید این ترفند قابل اجرا نمی باشد). سپس با استفاده از منوی Start و تایپ عبارت regedit در قسمت Run وارد صفحه ویرایش رجیستری ویندوز شوید. حال مسیر زیر را پیدا کنید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar

در سمت راست پنجره ویرایشگر رجیستری، یک مقدار جدید از نوع String Value بسازید و اسم آن را به BackBitmap تغییر دهید. سپس روی عبارت BackBitmap دوبار کلیک کنید و مسیر عکس مورد نظر را در قسمت Value data وارد کنید. به عنوان مثال من عکس خود را در درایو D قرار داده ام و آدرس را اینگونه وارد کرده ام:

D:\siteheader.bmp

توجه داشته باشید که فرمت عکس شما باید حتما BMP باشد. سیستم را از نو راه اندازی کنید تا تغییرات را مشاهده کنید. برای بازگرداندن وضعیت سیستم خود به حالت قبل، مقدار BackBitmap که قبلا ساخته بودید را پاک کنید.

منبع: IranianPEP.com

۶) سوابق فرمان های RUN

برای دست بردن و یا در واقع برای اضافه یا حذف کردن سوابق فرمان های RUN (در منوی Start) برنامه Regedit را اجرا کرده و به دنبال این کلید بگردید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU

در اینجا می توانید فرمان های مورد نظرتان را حذف یا اضافه نمایید.

منبع: IranianPEP.com

۷) سریع تر کردن منوی استارت

در منوی Start، زیر منوها پس از ۴۰۰ میلی ثانیه ظاهر می شوند. شما می توانید این زیر منوها را به سرعت برق ظاهر کنید. برای این منظور کارهای زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱. از منوی Start گزینه Run را انتخاب کنید.
۲. سپس برای فرا خواندن Registry عبارت regedit را تایپ کنید و سپس Ok کنید.
۳. به قسمت زیر رفته:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

گزینه MenuShowDelay را پیدا کنید.

۵. با دو بار کلیک کردن بر روی این گزینه می توانید مقدار تاخیر زیر منوها را بر حسب میلی ثانیه از ۰ تا ۹۹۹ تغییر دهید.

منبع: IranianPEP.com

۸) نمایش ورژن ویندوز ایکس پی در دستکاپ

برای نمایش دادن یا محو کردن شماره‌ی روایت ویندوز XP از روی میز تحریر به ترتیب زیر عمل کنید:

۱. بوسیله‌ی Start ---> Run ---> regedit وارد صفحه‌ی ویرایشگر رجیستری شوید.
 ۲. سپس به سراغ این کلید بروید:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
 ۳. اکنون در قاب سمت راست، متغیر PaintDesktop version را پیدا کنید.
 ۴. روی این متغیر کلیک راست بزنید و گزینه‌ی Modify را انتخاب کنید.
 ۵. اگر مقدار ۱ را به این متغیر بدهید، شماره‌ی روایت ویندوز را به Desktop اضافه خواهید کرد، و اگر مقدار صفر را به آن بدهید، موجب محو شدن شماره روایت ویندوز از روی میز تحریر خواهید شد.
 ۶. از رجیستری خارج شوید و ویندوز را از نو بوت کنید.
- خب حالا نتیجه کار را در گوشه‌ی پایین سمت راست مشاهده خواهید کرد.

منبع: IranianPEP.com


۹) نسخه برداری از کلیدهای مهم رجیستری

بهترین و سریعترین راه برای محافظت از بلاای رجیستری، صادر کردن کلید مورد نظرتان در رجیستری، درست قبل از تغییر دادن و دست کاری آن است.
برای این منظور:

۱. بوسیله‌ی Run ---> regedit وارد Registry Editor شوید.
 ۲. کلید مورد نظرتان را در قاب سمت چپ منور کنید.
 ۳. از منوی File گزینه‌ی Export را انتخاب کنید.
 ۴. در اینجا باید یک نام روی آن کلید خاص بگذارید تا یک فایل REG در هر شاخه‌ای که خودتان انتخاب خواهید کرد، ساخته شود.
- خب حالا نسخه برداری با موفقیت انجام شده است.
اگر در تغییر رجیستری به مشکلی برخوردید که به برگرداندن وضعیت، به حالت قبل نیاز داشتید می‌توانید از گزینه‌ی Import استفاده کنید تا آن فایل سر جای خود بنشیند و همه چیز به شرایط قبل از دست کاری شما بازگردد.

منبع : IranianPEP.com

۱۰) نمایش دادن فایل‌های "دات" در لیست "ویندوز مدیا پلیر"



در Windows media Player به طور پیش فرض، فایل‌های ویدئویی Dat نمایش داده نمی‌شوند و برای نمایش دادن و باز کردن آنها، باید از قسمت File of Type گزینه Any file (*.*) را انتخاب کنید تا همه فایل‌ها بدون توجه به پسوندی که دارند نمایش داده شوند. حالا جهت اضافه کردن این قابلیت به media player، باید این مراحل را انجام داد:

- ۱) از منوی Start، گزینه Run را انتخاب کرده و فرمان Regedit را تایپ کنید.
- ۲) به مسیر زیر بروید:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Player\Extensions\Types
- ۳) بر روی گزینه Types کلیک نمایید و سپس در پنل سمت راست، روی عدد ۳ دوبار کلیک کرده و در انتها عبارت *.dat را اضافه کنید و سپس از رجیستری خارج شوید. حالا Windows media player را اجرا کنید تا تغییرات را مشاهده کنید.

منبع: ماهنامه دانش و کامپیوتر - شماره ۵۱، به نقل از IranianPEP.com

توضیحات:

- از حسن انتخاب شما ممنونم.
- در صورت وجود مشکل با نویسنده از طریق ایمیل مکاتبه کنید.
- این مجموعه به تدریج کامل می‌شود و در آینده شاهد شماره‌های بعدی خواهید بود.
- درج مطالب فوق با ذکر منبع، بلامانع است.

تهیه و تنظیم: احسان عباسی

IranianPEP@Gmail.com

www.IranianPEP.com